


Upgrade softwaru Miomap 2008 na Miomap 2009 v netbooku Mistation

Krok 1:

“Miomap XP updater” potřebuje k tomu, aby fungoval mít v systému nainstalovaný Microsoft .NET framework 2.0, nebo novější. Ujistěte se, že na svém PC máte nainstalovaný Microsoft .NET framework 2.0, nebo novější.


Krok 2:


Po rozbalení souborů poklepáním na soubor Miomapupdater.exe dostanete složku s názvem “MMDU”.




Krok 3:

Po nalezení složky programem Vás požádá o pokračování. Na dalším obrázku je znázorněno dialogové okno, klikněte na tlačítko NEXT.






Krok 4:
Po dokončení updatu klikněte na tlačítko "FINISH".




Krok 5:

Spusťte program Miomap a uvidíte, že úvodní obrazovka se změnila.



Krok 6:

Po naběhnutí programu si v menu miomap zkontrolujte, že je nainstalována nová verze Miomap.



Upozornění: Pokud během instalace dojde k problémům a notebook poté není možné zapnout, je nutné provést obnovu systému pomocí nástroje obnova systému. Dojde ke ztrátě dat.